

BDV-Geflügel

Programmbeschreibung

allgemeine Daten verwalten

Die **allgemeinen Daten** müssen erfasst werden, damit z. B. der B-Bogen und die Bewertungskarten der Schau zugeordnet werden können. Die 1. Zeile der Schau-Bezeichnung muss unbedingt vom vorgegebenen Text "Name der Ausstellung" in einen anderen Text verändert werden. In dieser Zeile dürfen bestimmte Sonderzeichen nicht vorkommen, denn beim Auslagern einer Schau wird mit diesem Text ein Verzeichnis: C:\BDV\Gefluegel\Ausgelagert\<erfasster Text 1. Zeile Ausstellungsbezeichnung> angelegt.

Die anderen Felder erklären sich selbst.

Abteilungen mit den Besonderheiten Volieren, Ziergeflügel, Stämme, Reihenfolge verändern und Jugendgruppe)

Die Abteilungen korrespondieren bei der Erfassung der A-Bögen mit den Feldern:

Abteilung (bei: *Erfassen der A-Bögen –Ausstellerdaten-*) und

Geschlecht/Spalte (bei: *Erfassen der A-Bögen –Tierdaten-*).

Daher ist es wichtig, dass die Abteilungen **vor** der Erfassung der Meldebögen festgelegt werden. Nachträgliches Ändern der Abteilungen oder der Abteilungs-Nummern bewirkt keine automatischen Änderungen bei den bereits erfassten Meldungen. Die von uns vorgeschlagene Reihenfolge der Abteilungen ist meist üblich. Sie können jedoch beliebig verändert werden. Wenn z.B. die Jugendgruppe vorne stehen soll, das Ziergeflügel ganz hinten, können die Nummern entsprechend verändert werden. In der Zeile 1 sollte die allgemein gültige Abteilung festgelegt werden, in den Zeilen 6 bis 9 können z. B. Sonderschauen, Preisrichterabteilung usw. festgelegt werden.

Die Zeile 2 ist für **Volieren (V)**,

die Zeile 3 für **Ziergeflügel (Z)**,

die Zeile 4 für **Stämme (S)** reserviert.

Bei der Erfassung der Meldebögen wird jedem Aussteller eine der Abteilungs-Nummern zugeordnet, die in der Zeile 1 und in den Zeilen 6 bis 9 festgelegt wurden. Meldet ein Aussteller verschiedene Tiere für die "normale" Ausstellung und Tiere für eine Sonderschau, sollte er der "allgemeinen Abteilung" zugeordnet werden, damit seine verschiedenen Tiere in der allgemeinen Abteilung entsprechend der Standard-Reihenfolge stehen. Die Einreihung in die Sonderschau erfolgt wie unten unter **Reihenfolge verändern** beschrieben.

Auch andere Umstellungen, z.B. wegen der verschiedenen Käfiggrößen, erfolgen wie dort beschrieben

Damit die Erfassung der Anmeldungen schnell und komfortabel erfolgen kann, muss nicht das Geschlecht der Tiere, sondern nur die übliche Spalte des Meldebogens: Spalte **1** ist für **1,0 jung**, **2** für **1,0 alt**, **3** für **0,1 jung** und **4** für **0,1 alt** eingegeben werden; dazu ein Multiplikator.

Die Eingabe **3** im Feld Spalte/Geschlecht und **4** im Feld Anzahl erzeugt also automatisch 4 weibliche Jungtiere der gleichen Rasse und Farbe in der für diesen Aussteller ausgewählten Abteilung.

Die Eingabe **V**, **Z** oder **S** im Feld Spalte/Geschlecht stellt die Voliere(n), das Ziergeflügel oder den/die Stamm/Stämme in die Abteilung, die in Zeile 2, 3 und 4 vergeben wurde - egal welche Abteilung dem Aussteller für die Einzeltiere zugeordnet ist.

Mit der Funktion **Reihenfolge verändern** kann bestimmt werden, welche Gruppen, Rassen oder Farben aller Aussteller einer Abteilung in eine andere Abteilung (z.B. Abteilung Sonderschau) gestellt werden, oder innerhalb der Abteilung verschoben werden sollen (z.B. Kropftauben mit 50-er Käfigen zu den großen Formентаuben, die ebenfalls in 50-er Käfigen stehen). Die Bedienung dieser Funktion ist ausführlich unter **Katalog bearbeiten und drucken** beschrieben.

Die Abteilung für die Jugendgruppe muss immer in der Zeile 5 erfasst werden, damit z.B. das Standgeld für die Jugend richtig gefunden wird usw.

Wenn Sie zusätzliche Abteilungen (maximal 9 incl. Der Standard-Abteilungen) einrichten wollen, muss ein **Name** für die Abteilung und eine **Nummer** für die Abteilung vergeben werden. Bitte auch die Beschreibung **Meldebögen (A-Bögen erfassen)** lesen.

Ausstellungsgebühren und Steuerungsdaten

Vor Erfassung der A-Bögen müssen die **Ausstellungsgebühren** erfasst werden. Für die diversen Gebühren kann ein Text eingegeben werden, der auf dem B-Bogen angedruckt wird.

Es kann gewählt werden, ob die **Melde-Nummer automatisch** vergeben werden soll oder nicht. Vorgeschlagene Option ist **N** für Nein, denn dann können Nummernkreise gebildet werden oder die Anmeldungen bereits vorher (von jemand Anderen?) nummeriert werden. bei der Option **J** für Ja wird die nächste Melde-Nummer angezeigt, sie kann verändert werden. Wenn mit mehreren Computern die Meldebögen für eine Ausstellung erfasst werden, muss der Vorgabewert entsprechend eingegeben werden. wenn durch Löschen eine Lücke entstanden ist kann der Wert zurück gesetzt werden, er muss aber dann wieder auf den aktuell gültigen Wert eingestellt werden.

Für den **Tierverkauf** kann ein Prozentsatz für die Errechnung der Provision eingegeben werden.

Die nächste zu vergebende **Käufer-Nummer** wird automatisch aufaddiert, wenn der Tierverkauf ONLINE erfolgt, damit jeder Kaufvorgang für die Abrechnung eindeutig wird. Wenn der Tierverkauf mit mehreren Computern erfolgt, muss der Vorgabewert bei jedem der Computer so erfasst werden, dass keine Duplikate entstehen können. Wenn also bei einem Computer die Käfig-Nummern 1 bis 2000, beim anderen die Käfig-Nummern 2001 bis 3840 (Ende) verkauft werden, sollte beim 2. Computer der Vorgabewert 2000 sein, denn theoretisch könnten alle 2000 Tiere verkauft werden, wenn sie verkäuflich sind.

Nach erfolgter Katalogisierung wird das Kennzeichen **Diese Ausstellung ist bereits katalogisiert** von **N** für Nein auf **J** für Ja verändert, um versehentliches erneutes katalogisieren zu verhindern. Bei erneutem Versuch zu katalogisieren wird eine Meldung angezeigt, dass dieses Kennzeichen verändert werden muss. Es kann wieder auf N für Nein gesetzt werden, wenn die Katalogisierung z.B. nur zum Testen erfolgte.

Die **Ehrenpreise (Geld- Sachpreise)** müssen spätestens vor dem Erfassen der Bewertungen eingegeben werden.

Verwalten der **für diese Schau bevorzugten Rassen** ermöglicht eine noch komfortablere und schnellere Erfassung der Tierdaten beim Eingeben der Meldebögen. Hier festgelegte Rassen werden automatisch zur Auswahl angezeigt. Wird nur eine Rasse festgelegt, werden bei der Erfassung der Tierdaten sofort die Farben dieser Rasse zur Auswahl angezeigt.